


# PROMOD couture

## TURBAN ROSE



PROMOD x  BIEN à PORTER

Guidé par des femmes combattant leur cancer du sein et l'association Bien-à-Porter, Promod a créé un bonnet-turban en jersey doux. Promod vous offre le patron en PDF.

Ce turban-bonnet est agréable à porter et très utile pour se couvrir la tête en douceur. Vous pouvez le décliner dans les coloris et imprimés de la saison, pour en faire de vrais accessoires de mode, faciles à coordonner. Le faux nœud devant donne du volume et un petit air rétro, c'est beau !

Niveau   
N.B.: à réaliser en jersey



### BESOIN D'ÊTRE AIGILLÉE ?

Pour découvrir le tuto vidéo réalisé par @desetoilesetdespois, RDV sur notre chaîne You Tube dans la playlist Promod Couture ou flasher le QR Code !

<https://www.youtube.com/user/PromodOfficial>



**SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM** @promod\_couture

**& PARTAGEZ VOTRE RÉALISATION PROMOD SUR INSTAGRAM AVEC** #promodcouture #patronrose

## VOUS AUREZ BESOIN DE ...

N° de pièce	Nom de pièce	Indications emploi tissu
01	Dessus	1 x tissu extérieur (30 cm X 60 cm)
02	Dessous	1 X tissu intérieur (30 cm X 60 cm)
03	Nœud	1 x tissu extérieur (15 cm X 12 cm)

9 cm d'élastique de 0.5 cm ou 0.8cm de large

## QUELQUES INFOS AVANT DE DEMARRER ...

- La marge de couture de 0,8 cm est incluse soit l'équivalent de la largeur de votre pied de biche.
- Bien que le turban soit en jersey, le montage peut être réalisé uniquement à l'aide de votre machine à coudre classique au point droit et au point zig zag, avec une aiguille spéciale jersey. Nous vous mettons en option ci-dessous les étapes où vous pouvez utiliser la surjeteuse.

## ETAPES DE MONTAGE DU TURBAN ROSE

### 1. Préparer le tube pour former le nœud

Plier en deux la pièce de tissu du nœud endroit sur endroit en faisant correspondre les crans. Piquer au point droit sur toute la longueur du tube à 0,8cm du bord. (Ou surjeter tout le long). Retourner.

Retourner le tube et mettre la couture du nœud au milieu de la bande pour un rendu final plus propre. Repasser si besoin.

### 2. Piquer les pièces dessus (pièce 1) et dessous (pièce 2) du turban

Plier en deux votre pièce de dessus endroit contre endroit. Piquer au point droit à 0,8cm tout le long du bord légèrement arrondi.

Puis piquer à 0,8 cm du bord l'autre partie de vos pièces au niveau du bord droit mais cette fois que jusqu'au cran afin de laisser une ouverture qui permettra de passer le nœud. Renouveler l'opération pour la partie dessous du turban.

### 3. Attacher la bande du nœud (pièce 3) au-dessus (pièce 1) du turban

Insérer la bande du nœud dans l'ouverture vous avez laissée précédemment sur la partie droite du dessus et piquer à 0.8cm.

### 4. Assembler le dessus et le dessous du turban

Insérer le dessus et le dessous endroit contre endroit en faisant correspondre les coutures. Piquer à 0,8 cm du bord (ou surjeter) le tour de tête en n'oubliant pas de garder une petite ouverture d'environ 5-6 cm pour retourner l'ouvrage par la suite.

### 5. Plaquer l'élastique d'arrière de la tête sur les valeurs de couture

En prenant les deux coutures arrondies intérieur, tirer et plaquer l'élastique du cran indiqué jusqu'à la fin de la couture.

Piquer-le en tirant bien avec un point zig zag (ou surjeter). Retourner le turban par l'ouverture laissé dans le dessous du turban.

### 6. Refermer l'ouverture du dessous et surpiquer le tour du turban

Retourner le turban par l'ouverture laissée à l'étape 4. Surpiquer au point droit tout le long du tour de tête pour éviter que le dessous ne revienne sur le dessus quand vous porterez le turban. Cette surpiqure vous permet aussi de refermer l'ouverture.

### 7. Former le nœud

Attraper, par l'ouverture du nœud laissée dans le dessous du turban, la marge de couture du dessus et du nœud que vous avez cousu à l'étape 3. Superposer bien toutes les épaisseurs en faisant bien correspondre les différents crans et coutures.

Attraper maintenant l'autre extrémité du nœud, en fronçant le devant du turban, et placer sur toutes ces épaisseurs. Piquer au point droit l'ensemble pour refermer l'ouverture et attacher le nœud.

# CARRE TEST TEST SQUARE

5CM X 5CM  
2X2 INCH

## TURBAN ROSE

Marges de coutures incluses - Seam allowances included

DROIT FIL - GRAINLINE

Positionner cette flèche  
parallèlement à la lisère  
du tissu

CRAN DE MONTAGE - NOTCH

Marquer les crans au ciseau  
lors de la coupe sur 0.3cm

Ce patron est soumis au droit d'auteur  
et réservé à un usage privé.  
Toute reproduction ou commercialisation,  
même partielle, est interdite.

# PROMOD

DROIT FIL - GRAINLINE



# TURBAN ROSE

NOEUD- BOW

1X Tissu - Cut 1 self

PIECE  
**03**

Dos avec élastique

Cran debut de montage  
élastique



**TURBAN**  
**ROSE**  
DESSOUS - BOTTOM  
1X Tissu - Cut 1 self

PIECE  
**02**

DROIT FIL - GRAINLINE



devant - front part



L - GRAINLINE



front part

Cran d'ouverture

Cran du noeud

Cran fin de montage  
élastique

DROIT FIL / A COUPER AU PLI - GRAINLINE / CUT ON FOLD